

■アップロード用ftpの設定

ユーザの追加(ホームディレクトリなし)

```
[root@localhost ~]# useradd -M user01
[root@localhost ~]# passwd user01
Changing password for user user01.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

ホームディレクトリ変更

```
[root@localhost ~]# usermod -d /home/www user01
```

ログインできないシェルに変更

```
[root@localhost ~]# su user01
```

```
bash-3.00$ chsh
```

user01 のシェルを変更します

Password:

```
新しいシェル[/bin/bash]: /sbin/nologin
```

シェルを変更しました

オーナー:グループ:パーミッションの変更

```
[root@localhost ~]# chown user01:user01 /home/www
```

```
[root@localhost ~]# chmod 755 /home/www
```

/etc/vsftpd/vsftpd.confの編集(匿名サーバ不許可とアクセス制限)

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
listen=YES
tcp_wrappers=YES
```

/etc/hosts.allowの編集(外部アクセスの拒否)

```
vsftpd : 192.168.1.
```

/etc/hosts.denyの編集

```
vsftpd : all
```

/etc/vsftpd/chroot_listの作成と編集(上位パスのアクセス拒否ユーザ)

```
user01
```

/etc/vsftpd/user_listの編集(アクセスを拒否ユーザ)

変更なし

手動起動

```
[root@localhost ~]# service vsftpd start
vsftpd 用のvsftpd を起動中: [ OK ]
```

FTP接続(WinXP)

```
D:¥temp>ftp 192.168.1.xxx
Connected to 192.168.1.xxx
220 (vsFTPd 2.0.1)
User (192.168.1.25:(none)): user01
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
```